



ANDROID UPDATE 4.2.2

+ TERRA PAD 1001
SERIENNUMMERN: CAD, CHD UND CZC

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Inhalt

Update Betriebssystem	3
Erweiterungen, Featureliste	3
Verbesserungen.....	3
Zugelassene Geräte	4

Update Betriebssystem

Sehr geehrter Kunde,

mit dem vorliegenden Update erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr TERRA PAD auf die neuere Androidversion 4.2.2 zu aktualisieren.

Anbei ein paar Hinweise und Informationen, damit Sie das neue Betriebssystem sicher und schnell updaten können.

Erweiterungen, Featureliste

Folgende Erweiterungen finden Sie im neuen Update 4.2.2. Beachten Sie, dass eigene Applikationen gesondert behandelt werden müssen.

Mit einer neuen Option in den Einstellungen (unter Display), können Sie eine kabellose (Wireless) Bildübertragung auf Ihren Bildschirm durchführen. Dazu muss der Bildschirm am Miracast-Router angeschlossen werden.

Des weiteren können Sie jetzt auch einen Bildschirmschoner aktivieren, der die Fotos Ihrer Wahl zeigt. Die Bilder müssen sich auf dem Pad befinden. Ansonsten kann auch die Uhrzeit angezeigt werden.

Bei der Android 4.1.1-Version konnten Sie den Homescreen selbst gestalten. Nun wird das auch im Lockscreen der Fall. Sie können mehrere Widgets im Lockscreen hinzufügen.

Verbesserungen

Stabilerer und sicherer Betrieb des Betriebssystems.

Neue Lautstärkeregelung. Bessere Einstellung bei Video und Musikwiedergabe.

Erweiterte Funktionen bei den Lesezeichen integriert.

Schnellerer Zugriff auf Einstellungen in der Benachrichtigungsleiste.

Verbesserte Sicherheitseinstellungen.

Zugelassene Geräte

Alle TerraPads 1001 im Seriennummernkreis CAD, CHD und CZC. Die Seriennummer finden Sie auf der Pad Rückseite, unterhalb des Barcodeaufklebers.


Produkte ohne Seriennummer oder aus einem anderen als oben angegebenen Bereich lassen sich nicht fehlerfrei Updaten.

Sollten Sie die Seriennummer des Pads nicht mehr erkennen können, weil es ausgeblendet ist oder aus einem anderen Grund, wenden Sie sich bitte an Ihrem Fachhändler und geben Sie diesem die Rechnungsnummer. Daraus kann der Fachhändler die Seriennummer des Pads erlesen und Ihnen mitteilen, ob das Update auch für Ihr Pad geeignet ist.


Bei einem fehlerhaft durchgeführten Update, z.B. Terra PAD aus einem anderen Seriennummernkreis als oben angegeben, kann es vorkommen, dass das Touchpad nicht korrekt funktioniert. Hier können Sie das Update einfach rückgängig machen.

Anleitung zum Updaten des Pads 1001


Aufzeichnung 1: Klick mit der rechten Maustaste auf "TERRA_PAD_1001_-_Android 4.2.2.zip"



Aufzeichnung 2: Klick mit der linken Maustaste auf "Alle extrahieren..."




Aufzeichnung 3: Klick mit der linken Maustaste auf "Extrahieren"



Aufzeichnung 4: Tastatureingabe durch Benutzer in "Kennwort eingeben"




Aufzeichnung 5: Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer auf "OK"



Aufzeichnung 6: Doppelklick links durch Benutzer auf "TERRA_PAD_1001_-_Android 4.2.2"


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 TERRA_PAD_1001_-_Android 4.2.2	11.12.2013 08:38	Dateiordner	
 ANDROID UPDATE 1001.pdf	27.11.2013 15:54	Adobe Acrobat D...	655 KB
 TERRA_PAD_1001_-_Android 4.2.2.zip	10.12.2013 15:33	ZIP-komprimierte...	280.342 KB

Aufzeichnung 7: Doppelklick links auf "TERRA_PAD_1001_-_Android 4.2.2" und "Android 4.2.2"




Aufzeichnung 8: Doppelklick links auf "DmTool"

Nebenbei verbinden Sie das Pad mit dem PC, Notebook oder Server. Bitte vergewissern Sie sich, dass das Pad im Gerätemanager (unter Laufwerke) als "Pad1001 USB Device" erkannt wird.



Aufzeichnung 9: Doppelklick links auf "RKDeviceManage v1.7 "



Aufzeichnung 10: Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer auf "Öffnen"




Aufzeichnung 11: Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer auf "Öffnen"



Aufzeichnung 12: Auswählen des Pfades, wo die Image-Datei abgelegt wurde. Dann wählen Sie das Image auch aus.



Aufzeichnung 13: Klick mit der linken Maustaste durch Benutzer auf "Upgrade" in "RKDeviceManage v1.7 "



Nachdem das Updaten durchgelaufen ist, kommt eine Meldung "Update is OK". Das können Sie bestätigen und dann entfernen Sie das Tablet.

Bitte warten Sie bis der Homescreen auf dem Bildschirm erscheint. Das kann bis zu 5 min dauern.

[Zurück zum Seitenanfang...](#)

Passwort für die ZIP-Datei mit dem Image: androidupdate